

# Perso Live Mail

Configuration




## Apple Mail

Vous devez avoir au préalable demandé l'activation de votre compte email. Pour cela, vous devez remplir le formulaire d'activation à l'adresse <http://www.persolive.com/activation/>

L'activation peut prendre jusqu'à 48 heures.


## Serveur de réception Etape 1

1. Tout d'abord, vous devez ouvrir Apple Mail puis aller dans le menu «Mail» en haut de votre écran, ce menu est en gras et ensuite cliquez sur le menu « Préférences ».




*Vous avez accès aux préférences de Mail grâce à ce menu.*

2. Une fenêtre s'est ouverte, il vous suffit d'inscrire votre nom, votre adresse email (exemple : seb@persolive.com) et le mot de passe que vous avez reçu lors de l'activation de l'adresse email. Quand toutes les informations ont été remplies, vous pouvez cliquer sur le bouton « Continuer ».



3. Maintenant, nous allons configurer les paramètres pour le serveur de réception. Le serveur de réception, comme son nom l'indique, permet de rapatrier les mails sur votre ordinateur et ainsi les lire.



**A.** Vous devez sélectionner comme type de compte : **IMAP**

*Les avantages avec l'IMAP, c'est une parfaite synchronisation de vos emails avec nos serveurs. Par exemple si vous utilisez le même compte sur plusieurs machines et que vous supprimez un email, tous vos ordinateurs utilisant le même compte seront mis à jour avec l'email supprimé.*

**B.** En description, vous pouvez mettre votre nom complet par exemple.

**C.** Serveur de réception : **imap.persolive.com**

*Le serveur de réception utilise une connexion SSL cryptée pour offrir une meilleure sécurité pour vos emails.*

**D.** Nom d'utilisateur : **monadresse@persolive.com**

**E.** Mot de passe : **Le mot de passe que vous avez reçu**

Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton « Continuer ».

## Serveur de d'envois Étape 2

1. Il faut maintenant configurer l'envoi de vos emails :

**Serveur d'envoi**

Description :  A

Serveur d'envoi :  B

N'utiliser que ce serveur

Activer l'authentification

Nom d'utilisateur :  C

Mot de passe :  D

? Annuler Revenir Continuer

**A.** Dans la description de votre compte, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez, par exemple «Adresse SMTP Perso Live»

**B.** Serveur d'envoi : **smtp.persolive.com**

*Le serveur d'envoi utilise une connexion SSL cryptée pour offrir une meilleure sécurité pour vos emails.*

**C. ACTIVER L'AUTHENTIFICATION**


Nom d'utilisateur : **monadresse@persolive.com**

**D.** Mot de passe : **Le mot de passe que vous avez reçu**

Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton «Continuer».

*La validation des paramètres SMTP peut prendre jusqu'à 5 minutes maximum.*

1. Bravo ! Vous avez réussi configurer Apple Mail. Une fenêtre de synthèse apparaît :



Comme vous pouvez le constater, tous les services SSL ont été activés par défaut. Pour terminer et avoir accès à vos emails, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton « Créer ».

**Information.** L'envoi de votre tout premier mail avec votre adresse Perso Live Mail peut prendre jusqu'à 5 minutes. Ceci est le temps pour que votre ordinateur soit reconnu par les serveurs Perso Live Mail.

**Des problèmes ?** Prenez contact avec notre équipe de support à l'adresse email [contacter@persolive.com](mailto:contacter@persolive.com) ou par fax au +32 2 791 95 85.